


## Windowsのフォントの異常

パソコンでの質問のあった現象です。「これまで使えていた種類のフォントがフォントの選択項目から消えてしまった」というご質問です。症状が進むと、各ソフトのウインドウの右上に表示されるボタン  (最小化、最大化、閉じるなど)も文字化けしてしまいます。

フォントキャッシュのファイルが破損した事が原因ですが、その対処方法はセーフティモードで起動して、キャッシュファイルを除去するです。

説明によってはセーフティモードで起動してから終了、その後に通常起動をすればキャッシュファイルが自動で再構築されるとも書かれています (こちらだと、キャッシュファイルを探さなくて良いので簡単ですが、どうでしょうか)。

更に、セーフティモードではなく、通常のままキャッシュファイルを除去すれば良いと説明した記事もあります。

どれを実行すればいいのか悩むところですね。まあ、安全で確実なのは最初のセーフティモードで起動してキャッシュファイルを除去するでしょうかしら。

セーフティモードでの起動はWindows起動時にBIOS画面が立ち上がってWindowsが起動する前のタイミングで「F8キーを押す」だったと思います。このタイミングがなかなかうまくいかないかも。何度も起動をやり直せば、タイミングが合うかも。あとは画面表示に従って矢印キーでセーフティモード (Safe Mode) を選んで [Enter] キーを押します。セーフティモードが初めてだと画面の粗さにビックリするかも判りません。余計なドライバーなどを読み込まないシンプルな状態で起動するためです。

そして、キャッシュファイルを消去します。XPの場合は、通常なら WINDOWS の下の SYSTEM32 フォルダ中にある fntcache.dat です。

Windows me、98、95はWINDOWSフォルダに ttfcache というファイル名で入っています。

### 附録 壊れたキャッシュファイルの見つけ方

上記のキャッシュファイルが見つからなかった場合。Windowsのスタートメニューから、検索/ファイルやフォルダを開いて、探すファイル名に、XPでは fntcache.dat、95、98、meでは ttfCache を入力して検索します。

もし、見つからない場合は、エクスプローラの[フォルダオプション]で[すべてのファイルを表示する]に変更して、やり直しましょう。

